SkyGateOne II でリモートデスクトップ接続を行う

作成 2008/11/21 改定 2009/03/14

1. 接続図

SkyGateOne でリモートデスクトップ接続を行う方法を説明します。 リモートデスクトップ**接続の設定方法は** MS の下記サイトなどを参照してください。 http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/pro/business/feature/remote/remotedes ktop.mspx

接続される PC は Windows XP-Pro 以上が必要です。接続する側の Windows は XP-Home バージョンでかまいません。

接続される側の PC は、ユーザは2つ以上必要です。それぞれパスワード設定を行います。

今接続される側 PC の SkypeID を AppleMakers,接続を待ち受ける Windows ユーザ をユーザ A,リモート接続する Winodws ユーザをユーザ B として記述します。

接続されるPC(サーバ)



2. 設定方法

- (1) 接続される PC で準備すること 接続される PC では、待ちうけ用ユーザAとユーザBを作成します。ユーザAはリ モートデスクトップ接続の認証は行いませんので必ずしもパスワードは必要ありま せん。ユーザBはリモートデスクトップ接続認証を行いますのでパスワードの設定 が必要です。
- (2) 接続される PC のユーザA で準備&設定すること
 Skype をインストールして、SkypeID を AppleMaker で設定します。
 SkyGeteOne をインストールしてサーバの設定を行います。
 待ちうけSkypeIDは OrangeMaker、ポート設定は3389番ポートを設定します。
- (3) 接続される PC のユーザ B で準備すること
 こ こ が リ モ ー ト 接 続 さ れ る ユ ー ザ に な り ま す 。
 こちら側のユーザの設定はありません。
- (4) 接続する PC で準備&設定すること
 Skype をインストールして、SkypeID を OrangeMaker で設定します。
 SkyGateOne をインストールしてクライアント設定を行います。
 ポート番号は 9000 番で設定します。(任意のポート番号で OK です。)
 ここであらかじめ、SkyGateOne の接続先を AppleMaker を選択して Open します。

リモート接続を起動します。接続先の設定は、127.0.0.2:9000 と設定します。 ここで接続ボタンを押下するとリモートデスクトップが起動します。 (接続先を127.0.0.2 とするのが重要!です。リモートデスクトップクライアントは ローカルホストへの接続を抑止しているのですが何故か127.0.02 は通ります。) 次に接続先のユーザとパスワードが要求されますので、ユーザBの名称とパスワー ドを設定します。また接続オプションで「エクスペリエンス」タブでブローバンド以 下を選択してください。(最初はモデム56 Kbpx ぐらいで試して実際の帯域見合 いで適切なパフォーマンスを選択して下さい)

※文章中の SkypeID (コンタクト名) OrangeMaker と AppleMaker は実際の名称 で置き換えてください。